

Guide d'installation pour le projet Eye Tracker avec Tobii Eye Tracker 4C

Étape 1 : Brancher la Tobii Eye Tracker

Connectez la Tobii Eye Tracker 4C à un port USB sur votre ordinateur.

Étape 2 : Télécharger Tobii Eye Tracking Core Software


Accédez au site web de Tobii : <https://gaming.tobii.com/getstarted/?bundle=tobii-core>.

Dans "Select the hardware", sélectionnez "Tobii EyeTracking".

Dans "Select Tobii device", sélectionnez "Tobii Eye Tracker 4c".

Dans "Select application", sélectionnez "Tobii Eye Tracking Core Software".

Cliquez sur "Télécharger" pour commencer le téléchargement du logiciel.



Étape 3 : Installer Tobii Eye Tracking Core Software

Une fois le téléchargement terminé, ouvrez le fichier téléchargé pour lancer l'installation de Tobii Eye Tracking Core Software. Suivez les instructions sur l'écran pour installer le logiciel sur votre ordinateur.

Remarque : Assurez-vous d'avoir les autorisations nécessaires sur votre ordinateur pour installer le logiciel.


Étape 4 : Vérifier le bon fonctionnement de la Tobii Eye Tracker

Une fois que Tobii Eye Tracking Core Software est installé, démarrez-le et effectuez le calibrage de la Tobii Eye Tracker en suivant les instructions.

Vérifier que l'application est l'application est sur "Oui"

Ensuite, dans l'application, cliquez sur "Gaze Tracker" pour vérifier que le suivi oculaire fonctionne correctement. Vous devriez voir un pointeur suivre le mouvement de vos yeux autour de l'écran.

Ensuite Cliquez à nouveau pour le désactiver.




Etape 5 Téléchargement de Tobii Ghost

Rendez-vous sur <https://gaming.tobii.com/getstarted/> et téléchargez Tobii Ghost.

Etape 6 Configuration de Tobii Ghost

Ouvrez Tobii Ghost et cliquez sur "Settings" pour accéder aux options de configuration.

Sélectionnez "ON" pour "Embed Ghost into content", "ON" pour "Preview", et "Bubble" pour la forme.



Puis fermez la fenêtre.

Etape 7 Installation de l'application EyeTracker

Ouvrez le fichier EyeTrackerInstallation, suivez les instructions sur l'écran pour installer le logiciel sur votre ordinateur. Le logiciel se lance automatiquement à la fin.